

YLEISTÄ:

- Ryhmä saapuu paikalle molemmista kyljistä lastattavalla, 12m pitkällä keikkabussilla, jolle tarvitaan paikallaolomme ajaksi 16A suko, merkattuna teipillä ”Wiskari bussi”.
- Apukäsiä tarvitaan sen verran että sekä purku, että pakkaus sujuu ripeästi.
- Saapuessamme toivomme stagemanagerin tai muun tapahtumasta vastaavan tahon olevan meitä vastassa, jotta voimme käydä oleelliset asiat läpi.

LAVA JA RISERIT

TARVITAAN:

- Minimissään 8x6m lava. Jos lava on pienempi, ilmoita Miskalle niin tiedetään varautua.
- Rumpalille 3x2x0,4m riser lukittavilla pyörillä ja kosketinsoittajalla 3x2x0,4m riser lukittavilla pyörillä. Näihin tuomme omat helmakankaat.

ÄÄNI:

TUODAAN:

- FOH-miksaaja ja MON-miksaaja.
- Mikserit molempiin päihin (FOH: Midas M32 ja MON: Midas M32R).
- Langallinen kuuntelu rumpalille ja langattomat kuuntelut muille soittajille.
- Lavahaut, joissa kulkee myös lavasähköt.
- Lavapään räkki, jossa:
 - digitaalinen lavarasia
 - langattomat kuuntelut
- Mikit ja DI-boksit.
- Waves-räkki etupäähän.

TARVITAAN:

- PA + kattava ja riittävä etufilli. Laadukas ja koko yleisöalueen kattava äänijärjestelmä.
- EtherCON -liittimillä varustettu CAT5e (tai parempi) -kaukokaapeli etupästä lavapäähän.
- Mikkipuhat
- 16A voimavirtasyöttö, merkattuna teipillä ”Wiskari ääni”, monitorimikserin alla olevaan räkkiin.
- 16A suko etupään mikserille.
- Mikiständit (3 lyhyttä, 7 pitkää, 1 pitkä suora limppu).
- Etupäähän pöytä tai case (minimissään n. 1m korkea!) mikserille ja lisäksi pieni apupöytä Waves-räkille ja läppäriille.
- Sekä etu-, että lavapäähän kumpaankin tilaa noin 2x2m.
- Valmistelutila lavan sivu- tai takatilasta backlinelle.

FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ:	Miska Nipuli	050 463 4001	miska.nipuli@gmail.com
MON:	Antti Laukkanen	045 134 2494	antti.laukkanen@windowslive.com
VALO JA KULJETUS:	Joni Haukka	045 139 7994	info@haukka-media.fi
KEIKKAMYynti:	Matti Kaunisvesi	040 351 8848	matti.kaunisvesi@warnermusic.com

VALO

TUODAAN:

- Valohenkilö
- Valo-ohjain (Chamsys MQ200).
- Oma trussitolppiin kasattava valosetti ja savutykkejä.
- Valoräkki
- Taustalakana, sekä helmakankaat risereihin.

TARVITAAN:

- Talon valot.
- Yhteys talon valoihin.
- DMX-kaapeli omille valoille etupäästä lavan takaosassa keskellä (USC) sijaitsevaan valoräkkiin.
- 32A voimavirtasyöttö, merkattuna teipillä ”Wiskari valo”, omille valoille lavan takaosassa keskellä (USC) sijaitsevaan valoräkkiin.
- 16A suko valo-ohjaimelle etupäähän.
- Talon valojärjestelmän plot ja patch paperilla paikan päälle.
- Ripustusmahdollisuus taustalakanalle.
- Etupäähän tilaa noin 2x2m.
- Valmistelutila lavan sivu- tai takatilasta omalle valosetillemme.
- Vähintään 1 valoteknikko avustamaan valosettimme kasauksessa ja purussa.

HUOMIOITAVAA:

- Tarvitaan ehdottomasti CAT5e (tai parempi) -kaapeli etu- ja lavapään välille. Järjestelmämme on sellainen, ettei se millään järkevällä tavalla taivu analogikaukokaapeliin.
- Kaikki kanavat kytketään mielellään suoraan meidän lavarasiaan kiinni (paitsi kanavat 33-36, jotka kytketään monitorimiksaajan rakkimikseriin).
- Bändi käyttää lähtökohtaisesti omaa backlinea, eikä se ole muiden käytettävissä, ellei ole toisin sovittu.
- PA-syöttö saadaan joko etu- tai lavapästä analogi-XLR:llä.
- IEM-taajuusalue on 470–506 MHz. RF-info ohessa.
- Tarvitaan minimissään 80cm leveä ramppi lavalle. Omat trussitolpat liikkuvat pyörien päällä. Trussitolpat ovat 2,70m ja 2,10m korkeita ja ne tulee saada rullattua lavalle esteittä.
- Toivomme risereiden ja niille, sekä valosetillemme sopivien valmistelutilojen olevan käytössämme vähintään tunti ennen vaihtoaamme.
- Sekä lavan, että tekniikan työpisteiden tulee olla turvallisia ja säältä suojattuja.
- Kuvaus kalustosta, sekä plot ja patch talon valoista tulee lähettää viimeistään viikkoa ennen esiintymistä Miskalle osoitteeseen: miska.nipuli@gmail.com
- Mikäli ilmenee kysyttävää, ole yhteydessä. Yhteystiedot alla.

FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ:	Miska Nipuli	050 463 4001	miska.nipuli@gmail.com
MON:	Antti Laukkanen	045 134 2494	antti.laukkanen@windowslive.com
VALO JA KULJETUS:	Joni Haukka	045 139 7994	info@haukka-media.fi
KEIKKAMYynti:	Matti Kaunisvesi	040 351 8848	matti.kaunisvesi@warnermusic.com

RF-INFO:

MERKKI	MALLI	TAAJUUSALUEEN KOODI	TAAJUUSVÄLI (MHz)	KÄYTTÖTARKOITUS
Shure	PSM 900 P9T	G6E	470–506	ARTTU IEM
Shure	PSM 900 P9T	G6E	470–506	GTR IEM
Shure	PSM 900 P9T	G6E	470–506	BASS IEM
Shure	PSM 900 P9T	G6E	470–506	KEYS IEM
Shure	PSM 900 P9T	G6E	470–506	MON TECH IEM

- Edellytämme että järjestäjä huolehtii RF-koordinoinnista.


FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: Miska Nipuli 050 463 4001 miska.nipuli@gmail.com
MON: Antti Laukkanen 045 134 2494 antti.laukkanen@windowslive.com
VALO JA KULJETUS: Joni Haukka 045 139 7994 info@haukka-media.fi
KEIKKAMYynti: Matti Kaunisvesi 040 351 8848 matti.kaunisvesi@warnermusic.com

CH	MIKÄ	MIKKI	+48V	STÄNDI	MUUTA
1	BD	D12 VR	X		basarin sisälle
2	SD1 top	SM57		lyhyt puomi	
3	SD1 bottom	Beta 57		oma clamp	virveliständissä
4	SD2	SM57		lyhyt puomi	
5	RT1	Beta 98	X		
6	RT2	Beta 98	X		
7	FT1	Beta 98	X		
8	FT2	Beta 98	X		
9	OH L	MK-012	X	pitkä puomi	
10	OH R	MK-012	X	pitkä puomi	
11	HH	C 451 B	X	lyhyt puomi	
12	BASS	DI	X		DI-boksi basistin pedaali laudassa
13	KEYS1 L	DI			
14	KEYS1 R	DI			
15	KEYS2 L	DI			
16	KEYS2 R	DI			
17	GTR L	XLR			XLR-ulostulo Kemperissä
18	GTR R	XLR			XLR-ulostulo Kemperissä
19	VOC ARTTU	MTP 350 CM	X	pitkä suora limppu	
20	VOC KEYS	SM58		pitkä puomi	XLR-ulostulo split -pedaalista
21	VOC BASS	SM58		pitkä puomi	XLR-ulostulo split -pedaalista
22	VOC SPARE	SM58		pitkä puomi	monitorimikserin viereen
23	HD1 L	XLR viuhka			
24	HD1 R	XLR viuhka			
25	HD2 L	XLR viuhka			
26	HD2 R	XLR viuhka			
27	HD3 L	XLR viuhka			
28	HD3 R	XLR viuhka			
29	CLICK	XLR viuhka			
30					jätetään tyhjäksi
31					jätetään tyhjäksi
32					jätetään tyhjäksi
33	GTR TB	SM58		pitkä puomi	XLR-ulostulo split -pedaalista
34	BASS TB				XLR-ulostulo split -pedaalista
35	DRUMS TB	SM58			XLR-ulostulo split -pedaalista
36	KEYS TB				XLR-ulostulo split -pedaalista

- Lisäksi lavakartassa näkyvät viisi XLR-paluuta (out 9-13) monitorimikseriltä rummuille.

FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ:	Miska Nipuli	050 463 4001	miska.nipuli@gmail.com
MON:	Antti Laukkanen	045 134 2494	antti.laukkanen@windowslive.com
VALO JA KULJETUS:	Joni Haukka	045 139 7994	info@haukka-media.fi
KEIKKAMYynti:	Matti Kaunisvesi	040 351 8848	matti.kaunisvesi@warnermusic.com

LAVAKARTTA:



FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: Miska Nipuli 050 463 4001
MON: Antti Laukkanen 045 134 2494
VALO JA KULJETUS: Joni Haukka 045 139 7994
KEIKKAMYynti: Matti Kaunisvesi 040 351 8848

miska.nipuli@gmail.com
antti.laukkanen@windowslive.com
info@haukka-media.fi
matti.kaunisvesi@warnermusic.com